


Windows Liveメール2011の設定


ここでは新規設定方法で作成したメールアカウントの設定確認方法について説明します。(IMAP)

※お客さまご使用のソフトのバージョン、OSによって画面が異なる場合があります。
※Windows7をご利用で標準のメールソフトが用意されていない場合、Windows Liveメールをダウンロードして下さい。




1 メールソフトの起動

「スタートメニュー」から「WindowsLiveメール」をクリックします。




2 アカウント表示

起動後、ツールメニューの「アカウント」をクリックします。



3 アカウント表示

「プロパティ」をクリックします。




4 プロパティ [全般] の確認

[全般] タブをクリックして、各項目を確認します。

- ・メールアカウント：任意（アカウントの設定名）
- ・名前：メールの差出人名となります
- ・電子メールアドレス：メールアドレス（半角入力）

「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める」にチェックが入っていることを確認する




5 プロパティ [サーバー] の確認

「サーバー」タブをクリックして、各項目を確認します。

- ・受信メールサーバーの種類 : IMAP
- ・受信メール (POP3) : pop.pikara.ne.jp
- ・送信メール (SMTP) : smtp.pikara.ne.jp
- ・ユーザー名 : メールアドレス (半角入力)
- ・パスワード : メールパスワード
- ・パスワードを保存する : チェックを入れる
- ・クリアテキスト認証を使用してログオンする : チェックを入れる
- ・このサーバーは認証が必要 : チェックを入れる

[設定]ボタンを押します。


「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックします。




6 プロパティ [詳細設定] の確認

「詳細設定」タブをクリックして、各項目を確認します。

- ・送信メール : 465が入ります
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 : チェックを入れます
- ・受信メール : 993が入ります
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 : チェックを入れます





7 プロパティ [IMAP] の確認

[IMAP] タブをクリックして、各項目にチェックが入っていることを確認し、[OK] をクリックして閉じます。

以上でメールの設定確認方法は完了です。