


Windows Liveメール2012の設定【IMAP】

ここでは新規設定方法で作成したメールアカウントの設定確認方法について説明します。


※お客さまご使用のソフトのバージョン、OSによって画面が異なる場合があります。
※Windows7をご利用で標準のメールソフトが用意されていない場合、Windows Liveメールをダウンロードして下さい。



1 メールソフトの起動

[スタート]画面において、アイコンが何も表示されていないところで右クリックします。


画面右下の[すべてのアプリ]をクリックします。



[Windows Liveメール]アイコンをクリックします。


Windows7の場合

[スタート]→[Windows Liveメール]をクリックします。
または、
[スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Liveメール]をクリックします。




2 アカウント表示

起動後、ツールメニュー[アカウント]をクリックします。



3 アカウント表示

「プロパティ」をクリックします。




4 プロパティ [全般] の確認

[全般] タブをクリックして、各項目を確認します。

- ・メールアカウント：任意（アカウントの設定名）
- ・名前：メールの差出人名となります
- ・電子メールアドレス：メールアドレス（半角入力）

「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める」にチェックが入っていることを確認します



5 プロパティ [サーバー] の確認

「サーバー」タブをクリックして、各項目を確認します。


- ・受信メールサーバーの種類：IMAP
- ・受信メール (POP3)：pop.pikara.ne.jp
- ・送信メール (SMTP)：smtp.pikara.ne.jp
- ・ユーザー名：メールアドレス（半角入力）
- ・パスワード：メールパスワード
- ・パスワードを保存する：チェックを入れる

- ・クリアテキスト認証を使用してログオンする：チェックを入れる

- ・このサーバーは認証が必要：チェックを入れる

[設定]ボタンを押します。


「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックします。



6 プロパティ [詳細設定] の確認


「詳細設定」タブをクリックして、各項目を確認します。

- ・送信メール：465が入ります
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 : チェックを入れます
- ・受信メール：993が入ります
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 : チェックを入れます



7 プロパティ [IMAP] の確認

[IMAP]タブをクリックして、各項目にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックして閉じます。



以上でメールの設定確認方法は完了です。