

Outlook2010の設定【IMAP】

ここでは「新規設定方法（IMAP）」について説明します



1 メールソフトの起動

「スタート」メニューより、「Outlook 2010」を開きます。またはデスクトップのOutlook 2010アイコンをダブルクリックし起動します。

Outlook 2010を初めて起動される場合


2 スタートアップ



初めて起動した場合、自動的に「Outlook 2010 スタートアップ」ダイアログが表示されます。[次へ]ボタンを押します。

電子メールアカウントを追加する場合

2 アカウント表示



4へ

起動後ツールメニュー[ファイル]→[情報]→
[アカウントの追加]をクリックします。





3 電子メールアカウント

- ① [はい]にチェックを入れます。
- ② [次へ]ボタンを押します。

4 自動アカウントセットアップ


- ① [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]にチェックします。
- ② [次へ]ボタンを押します。





5 サービスの選択

- ① [インターネット電子メール]にチェックします。
- ② [次へ]ボタンを押します。




6 インターネット電子メール設定

- ① ユーザー情報、サーバー情報、ログオン情報へ「登録完了のお知らせ」に記載している内容を入力してください。


設定項目	お知らせ記載項目	入力値
名前	—	差出人として表示させる名前を入力します
電子メールアドレス	メールアドレス(アカウント名)	〇〇〇@m△.pikara.ne.jp
アカウントの種類	—	IMAPを選択
受信メールサーバー	受信メールサーバー(POP3)	pop.pikara.ne.jp
送信メールサーバー	送信メールサーバー(SMTP)	smtp.pikara.ne.jp
アカウント名	メールアドレス(アカウント名)	〇〇〇@m△.pikara.ne.jp
パスワード	パスワード	メールパスワード(*****で表示されます)

- ② [詳細設定]ボタンを押します。




7 詳細設定 (送信サーバー)

- ① [送信サーバー]タブをクリックします。
- ② [送信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェックします。
[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックします。




8 詳細設定（接続）

- ① [接続]タブをクリックします。
- ② [ローカルエリアネットワーク(LAN)を使用する]にチェックします。




9 詳細設定（詳細設定）

- ① [詳細設定]タブをクリックします。
- ② [受信サーバー(IMAP)]に993を入力します。
- ③ [使用する暗号化接続の種類]はSSLを選択します。
- ④ [送信サーバー(SMTP)]に465を入力します。
- ⑤ [使用する暗号化接続の種類]はSSLを選択します。
- ⑥ [OK]ボタンを押します。



10 インターネット電子メール設定

設定した内容が正しく行われているか確認するには、**アカウント設定のテスト(T)** ボタンを押します。ネットワークに接続した状態でない場合は、[アカウント設定をテストする]のチェックを外し[次へ]ボタンを押します。



11 セットアップの完了

[完了]ボタンを押します。続けて他のメールアドレスを追加する場合は、**別のアカウントの追加(A)** ボタンを押して作業を続けます。

以上でメールの設定は終了です。