

Outlook2013の設定【IMAP】

ここでは新規設定方法で作成した設定済み内容の確認方法（IMAP）について説明します。



1 メールソフトの起動

「スタート」メニューより、「Outlook 2013」を開きます。またはデスクトップのOutlook 2013アイコンをダブルクリックし起動します。


2 アカウント表示

起動後ツールメニュー[ファイル]→[情報]→[アカウント設定]→[アカウント設定(A)]をクリックします。




3 電子メールアカウント

- ① [電子メール]タブをクリックします。
- ② 設定を確認したいアカウントをクリックして選択し、[変更]ボタンを押します。




4 POPとIMAPのアカウント設定

- ① [POPとIMAPのアカウント設定]画面が表示されますので、各項目を確認します。




設定項目	お知らせ記載項目	入力値
名前	—	差出人として表示させる名前を入力します
電子メールアドレス	メールアドレス(アカウント名)	OOO@mΔ.pikara.ne.jp
アカウントの種類	—	IMAPを選択
受信メールサーバー	受信メールサーバー(POP3)	pop.pikara.ne.jp
送信メールサーバー	送信メールサーバー(SMTP)	smtp.pikara.ne.jp
アカウント名	メールアドレス(アカウント名)	OOO@mΔ.pikara.ne.jp
パスワード	パスワード	メールパスワード(*****で表示されます)

- ② 確認が終わりましたら[詳細設定]ボタンを押します。




5 詳細設定（全般）

[全般]タブをクリックして、各項目を確認します。
 ・メールアカウント:任意(アカウントの設定名)




6 詳細設定（送信サーバー）

①[送信サーバー]タブをクリックします。
 ②[送信サーバー (SMTP) は認証が必要]にチェックが入っていることを確認します。
 [受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックが入っていることを確認します。




7 詳細設定（詳細設定）

①[詳細設定]タブをクリックします。
 ②[受信サーバー (IMAP)]は993が入ります。
 ③[使用する暗号化接続の種類]はSSLを選択します。
 ④[送信サーバー (SMTP)]は465が入ります。
 ⑤[使用する暗号化接続の種類]は SSL を選択します。
 ⑥[OK]ボタンを押します。




8 POP と IMAP のアカウント設定

[POP と IMAP のアカウント設定]画面に戻りますので、[次へ]ボタンをクリックします。



9 アカウントのテスト

[テスト アカウント設定]画面が表示されますので、[閉じる]ボタンをクリックします。



10 セットアップの完了

[完了]ボタンを押します。

以上でメールの設定確認方法は完了です。