


Outlook2013の設定

ここでは「新規設定方法 (IMAP)」について説明します




1 メールソフトの起動

「スタート」メニューより、「Outlook 2013」を開きます。またはデスクトップのOutlook 2013アイコンをダブルクリックし起動します。

Outlook 2013を初めて起動される場合

2 ウィザード画面の表示




初めて起動した場合、自動的に「Outlook 2013 へようこそ」の画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします。

電子メールアカウントを追加する場合

2 アカウント表示




起動後ツールメニュー[ファイル]→[情報]→
+ アカウントの追加 をクリックします。




3 電子メールアカウント

[電子メールアカウントの追加]画面が表示されますので [はい]にチェックを入れて、[次へ]ボタンをクリックします。




4 自動アカウントセットアップ

[自動アカウントセットアップ]画面が表示されますので、 [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)]にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。



5 サービスの選択


[サービスの選択]画面が表示されますので、[POP または IMAP]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



6 POP と IMAP のアカウント設定


- ①ユーザー情報、サーバー情報、ログオン情報へ「登録完了のお知らせ」に記載している内容を入力します。
- ②[詳細設定]ボタンをクリックします。

設定項目	お知らせ記載項目	入力値
名前	—	差出人として表示させる名前を入力します
電子メールアドレス	メールアドレス(アカウント名)	〇〇〇@m△.pikara.ne.jp
アカウントの種類	—	IMAP を選択
受信メールサーバー	受信メールサーバー(POP3)	pop.pikara.ne.jp
送信メールサーバー	送信メールサーバー(SMTP)	smtp.pikara.ne.jp
アカウント名	メールアドレス(アカウント名)	〇〇〇@m△.pikara.ne.jp
パスワード	パスワード	メールパスワード(*****で表示されます)




7 詳細設定 (送信サーバー)

- ①[送信サーバー]タブをクリックします。
- ②[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェックします。
[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックします。




8 詳細設定 (詳細設定)

- ① [詳細設定] タブをクリックします。
- ② [受信サーバー (IMAP)] に 993 を入力します。
- ③ [使用する暗号化接続の種類] は SSL を選択します。
- ④ [送信サーバー (SMTP)] に 465 を入力します。
- ⑤ [使用する暗号化接続の種類] は SSL を選択します。
- ⑥ [OK] ボタンをクリックします。



9 POP と IMAP のアカウント設定

[POP と IMAP のアカウント設定] 画面に戻りますので、[次へ] ボタンをクリックします。



10 アカウントのテスト

[テスト アカウント設定] 画面が表示されますので、[閉じる] ボタンをクリックします。



11 アカウント設定の完了

[完了] ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上でメールの設定は終了です。