


Windows Liveメール2011の設定


ここでは「新規設定方法 (IMAP)」について説明します

※お客さまご使用のソフトのバージョン、OSによって画面が異なる場合があります。
※Windows7をご利用で標準のメールソフトが用意されていない場合、Windows Liveメールをダウンロードして下さい。



1 メールソフトの起動

「スタートメニュー」から「WindowsLiveメール」をクリックします。




2 アカウント表示

起動後、ツールメニューの「アカウント」をクリックします。



3 アカウント追加

「新規作成」をクリックします。



4 電子メールアカウント情報入力

電子メールアドレス、パスワードを入力します。
※パスワードを保存する場合は[パスワードを保存する]にチェックして下さい。[表示名]にお客さまの名前、ニックネームなど自由に入力します。ここで入力された表示名が送信者の名前(差出人)として送信元に表示されます。

[次へ]ボタンを押します。

| 設定項目 | お知らせ記載項目 | 入力例 |
|-----------|------------------|-----------------------|
| 電子メールアドレス | メールアドレス (アカウント名) | 〇〇〇@m△.pikara.ne.jp |
| パスワード | パスワード | メールパスワード(…………で表示されます) |

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: IMAP

サーバーのアドレス: pop.pikara.ne.jp ポート: 993

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリアテキスト

ログオンユーザー名: ○○○@m△.pikara.ne.jp

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: smtp.pikara.ne.jp ポート: 465

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る **次へ**

5 電子メールサーバー情報入力

「登録完了のお知らせ」に記載している内容を入力して下さい。

■ 受信メールサーバー情報

| 設定項目 | 入力値 |
|-------------------------------------|---------------------|
| サーバーの種類 | IMAP |
| サーバーのアドレス | pop.pikara.ne.jp |
| ポート | 993 |
| 『セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要』にチェックを入れる | |
| ログオンユーザー名 | ○○○@m△.pikara.ne.jp |

■ 送信メールサーバー情報

| 設定項目 | 入力値 |
|-------------------------------------|-------------------|
| サーバーのアドレス | smtp.pikara.ne.jp |
| ポート | 465 |
| 『セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要』にチェックを入れる | |
| 『認証が必要』にチェックを入れる | |

[次へ] ボタンを押します。

6 設定完了

電子メールの設定が完了しました。
[完了] ボタンを押します。


Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

○○○@m△.pikara.ne.jp が追加されました


[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)




7 フォルダーのダウンロード

サーバーで利用できるフォルダの一覧のダウンロードが始まります。



8 設定の確認

新しく作成されたアカウントの受信トレイが表示されます。新しく作成されたアカウントを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。




9 プロパティ [サーバー] の確認

「サーバー」タブをクリックして、各項目を確認します。


- ・ 受信メールサーバーの種類 : IMAP
- ・ 受信メール (POP3) : pop.pikara.ne.jp
- ・ 送信メール (SMTP) : smtp.pikara.ne.jp
- ・ ユーザー名 : メールアドレス (半角入力)
- ・ パスワード : メールパスワード
- ・ パスワードを保存する : チェックを入れる
- ・ クリアテキスト認証を使用してログオンする : チェックを入れる
- ・ このサーバーは認証が必要 : チェックを入れる

[設定]ボタンを押します。




10 送信メールサーバーの確認

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックします。



11 プロパティ [IMAP] の確認

[IMAP]タブをクリックして、各項目にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックします。



12 フォルダー一覧の更新確認

設定を変更した場合は、左の画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

受信トレイ画面に戻り、WEBメール上で作成されているフォルダーが表示されます。

以上でメールの設定は終了です。