


# Windows Liveメール2012の設定【IMAP】

ここではWindows Live Mail 2012の新規設定方法（IMAP）についてご説明します


※お客さまご使用のソフトのバージョン、OSによって画面が異なる場合があります。  
※Windows7をご利用で標準のメールソフトが用意されていない場合、Windows Liveメールをダウンロードして下さい。



## 1 メールソフトの起動

[スタート]画面において、アイコンが何も表示されていないところで右クリックします。


画面右下の[すべてのアプリ]をクリックします。



[Windows Liveメール]アイコンをクリックします。


### Windows7の場合

[スタート]→[Windows Liveメール]をクリックします。  
または、  
[スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Liveメール]をクリックします。




## 2 アカウント表示

起動後、ツールメニュー[アカウント]をクリックします。



## 3 アカウント追加

[電子メール]をクリックします。




#### 4 電子メールアカウント情報入力

電子メールアドレス、パスワードを入力します。  
 ※パスワードを保存する場合は[パスワードを保存する]にチェックして下さい。[表示名]にお客さまの名前、ニックネームなど自由に入力します。ここで入力された表示名が送信者の名前(差出人)として送信元に表示されます。

[次へ]ボタンを押します。

設定項目	お知らせ記載項目	入力例
電子メールアドレス	メールアドレス (アカウント名)	〇〇〇@m△.pikara.ne.jp
パスワード	パスワード	メールパスワード(*****で表示されます)



#### 5 電子メールサーバー情報入力

「登録完了のお知らせ」に記載している内容を入力して下さい。


##### ■ 受信メールサーバー情報

設定項目	入力値
サーバーの種類	IMAP
サーバーのアドレス	pop.pikara.ne.jp
ポート	993
『セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要』にチェックを入れる	
ログオンユーザー名	〇〇〇@m△.pikara.ne.jp

##### ■ 送信メールサーバー情報


設定項目	入力値
サーバーのアドレス	smtp.pikara.ne.jp
ポート	465
『セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要』にチェックを入れる	
『認証が必要』にチェックを入れる	

[次へ]ボタンを押します。




## 6 アカウント登録完了

電子メールの設定が完了しました。  
[完了]ボタンを押します。



## 7 フォルダーのダウンロード

サーバーで利用できるフォルダの一覧のダウンロードが始まります。



## 8 設定の確認

新しく作成されたアカウントの受信トレイが表示されます。  
新しく作成されたアカウントを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

## 9 プロパティ [サーバー]

「サーバー」タブをクリックして、各項目を確認します。

- ・受信メールサーバーの種類 : IMAP
- ・受信メール (POP3) : pop.pikara.ne.jp
- ・送信メール (SMTP) : smtp.pikara.ne.jp
- ・ユーザー名 : メールアドレス (半角入力)
- ・パスワード : メールパスワード
- ・パスワードを保存する : チェックを入れる
- ・クリアテキスト認証を使用してログオンする : チェックを入れる
- ・このサーバーは認証が必要 : チェックを入れる

[設定]ボタンを押します。

○○○@m△.pikara.ne.jp プロパティ

全般 **サーバー** セキュリティ 詳細設定 IMAP

サーバー情報

受信メールサーバーの種類(M) IMAP

受信メール (IMAP)(I): pop.pikara.ne.jp

送信メール (SMTP)(U): smtp.pikara.ne.jp

受信メールサーバー

ユーザー名(A): ○○○@m△.pikara.ne.jp

パスワード(D): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

クリアテキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

送信メールサーバー

このサーバーは認証が必要(Y) **設定(E)...**

OK キャンセル 適用(A)

## 10 送信メールサーバーの確認

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックします。

送信メールサーバー

ログオン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(O)

アカウント名(C):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

## 11 プロパティ [IMAP] の確認

[IMAP]タブをクリックして、各項目にチェックが入っていることを確認し、[OK]をクリックします。

○○○@m△.pikara.ne.jp プロパティ

全般 **サーバー** セキュリティ 詳細設定 **IMAP**

フォルダー

ルートフォルダーのパス(E):

すべてのフォルダーで新着メッセージを確認する(C)

特別なフォルダー

特別なフォルダーを IMAP サーバーに保存する(S)


送信済みアイテムのパス(E): Sent Items

下書きのパス(D): Drafts

削除したアイテムのパス(L): Deleted Items


迷惑メールのパス(J): Junk E-mail

OK キャンセル 適用(A)



## 12 フォルダー一覧の更新確認

設定を変更した場合は、左の画面が表示されますので、[はい]をクリックします。



## 13 フォルダー一覧の確認

受信トレイ画面に戻り、WEBメール上で作成されているフォルダーが表示されます。

以上でメールの設定は終了です。